

aprire connessioni di rete dall' icona reti in basso a destra



Cliccare su Apri centro connessioni di rete e condivisione



scegliere configura nuova connessione o rete

0	🚰 Configura connessione o ret	te		
	Selezionare un'opzione	di connessione		
	Connessione a Interne È possibile configurare	t e una connessione wireless, a banda larga o remota a	a Internet.	
	Configura una nuova r	r ete router o punto di accesso.		
	Connetti manualment Connettersi a una rete	e a una rete wireless nascosta o creare un nuovo profilo wireless.		E
	Connessione a una ret È possibile configurare	e aziendale : una connessione remota o VPN alla propria rete azi	endale.	
	Connessione remota Connessione a Interne	t tramite una connessione remota.		-
		A	vanti	Annulla

connetti manualmente a una rete wireless e pulsante avanti

🚱 🔮 Connetti manualmente	a una rete wireless					
Immettere le informazioni relative alla rete wireless che si desidera aggiungere						
No <u>m</u> e di rete:	wifi-sun					
<u>T</u> ipo di sicurezza:	WPA2-Enterprise 👻					
Tip <u>o</u> di crittografia:	AES •					
<u>C</u> hiave di sicurezza:		Nascon <u>d</u> i caratteri				
Avvia q <u>u</u> esta conne	ssione automaticamente					
Co <u>n</u> netti anche se la	a rete non sta trasmettendo					
Avviso: la selezione	di questa opzione potrebbe comprom	nettere la privacy del com	puter.			
		Avanti	Annulla			

come nome rete inserire wifi-sun,

tipo sicurezza WPA2-enterprise e crittografia AES. Lasciare non spuntate le altre caselle.



cliccare su Cambia impostazioni di connessione

wifi-sun - Proprietà rete wireless					
Connessione	Sicurezza				
Nome:		wifi-sun	1		
SSID:		wifi-sun	I		
Tipo di rete:		Punto d	i accesso		
Disponibilità	della rete:	Tutti gli	utenti		
Connetti campo de Connetti (SSID)	automatica el computer a una rete anche se la postazioni o igura	mente quando con preferenza a rete non sta t di connessione /	la rete si trova r guperiore, se d rasmettendo il no Atheros	nel isponibile ome	
			ОК	Annulla]

Nel tab Connessione lasciare non spuntate le caselle;

sul tab Sicurezza

wifi-sun - Proprietà rete wirele	ss X
Connessione Sicurezza	
Tipo di sicurezza: WPA	2-Enterprise
Tip <u>o</u> di crittografia: AES	▼
Scegliere un metodo di auten	ticazione di rete:
Microsoft: PEAP (Protected	EAP) Timpostazioni
Memorizza credenziali per accesso	la connessione a ogni
Inpostazioni avanzate	
	OK Annulla

effettuare le scelte che appaiono in figura, cliccare su Impostazioni

Proprietà PEAP
Per la connessione:
Convalida certificato server
Connetti ai server seguenti:
Autorita di certificazione radice attendibili;
Add Irust External CA Root
Class 3 Public Primary Certification Authority Equifax Secure Certificate Authority
CTE CuberTrust Clebal Reat
Microsoft Poot Authority
Microsoft Root Certificate Authority
Thawte Premium Server CA
Non chiedere all' <u>u</u> tente di autorizzare nuovi server o autorità di certificazione attendibili.
Selezionare il metodo di autenticazione:
Abilita riconnessione rapida
Imponi Protezione accesso alla rete
Ulsconnetti se il server non presenta TLV di cryptobinding
<u>Consenti privacy identita</u>
OK Annulla

Togliere la spunta a convalida certificato server, selezionare Password protetta (EAP-MSCHAP v2) e cliccare su Configura

Proprietà EAP MSCHAPv2	×
Per la connessione:	
Utilizza automaticamente il password e, se disponibile Windows.	nome utente, la , il dominio di accesso a
ок	Annulla

togliere la spunta alla casella che appare nella finestra proprietà EAP MSCHAPv2

postazioni 802.1X Impost	azioni 802.11	
Specificare la modalità	di autenticazione	
Autenticazione utent	e 👻	Salva c <u>r</u> edenziali
Elimina cre <u>d</u> enziali	per tutti gli utent	i
Attiva <u>S</u> ingle Sign-On	per la rete	
Esegui immediatan	nente prima dell'a	ccesso utente
🔘 Ese <u>gu</u> i immediatan	nente dopo l'acces	sso utente
Ritardo <u>m</u> assimo (sec	ondi):	10 🔺
Consenti visualizza aggiuntive duranti	azione di finestre e Single Sign-On	di dialogo
La rete utilizza LAI l'autenticazione co	N <u>v</u> irtuali separate mputer e utente	e per
		OK Annu

Su impostazioni avanzate va lasciato tutto di default



premere su OK per confermare sulle finestre di configurazione rimaste aperte,

dopodichè cliccare sull' icona rete in basso a destra e premere su Connetti



Inserire le credenziali corrette per accedere al servizio

Sicurezza di Windo	ows	×
Autenticazio	one di rete	
	Nome utente	
	Password	
		OK Annulla

